WLAN-Konfiguration für Android

Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Installationsschritte, um unter Android eine Verbindung zum WLAN „eduroam“ der FRA-UAS herzustellen. Mit dem hierbei angelegten Verbindungsprofil können Sie sich auch an anderen Hochschulen und sonstigen Institutionen, die an „eduroam“ teilnehmen, anmelden. (Siehe https://www.eduroam.de/.)

Eduroam an einer anderen Hochschule nutzen

Wenn Sie ein Mitglied der FRA-UAS sind und "eduroam" an einer anderen Hochschule nutzen wollen, müssen Sie bei der Angabe des Nutzernamen die Domain mit angeben <Nutzername>@frankfurt-university.de

- Voraussetzungen für die Nutzung
- Vorgehen

Ähnliche Artikel


- WLAN-Konfiguration für iOS
- WLAN-Konfiguration bei sonstigen Geräten
- WLAN-Konfiguration für Linux
- WLAN-Konfiguration für Android
- Wifi Configuration with Windows
- WLAN-Konfiguration mit Mac
- WLAN-Konfiguration für Windows
- Wifi Configuration with Android
- Wifi Configuration with Linux
- Wifi Configuration with iOS

Voraussetzungen für die Nutzung

- Ein gültiger Benutzer-Account der CIT.
- Ein Gerät mit WPA2-Enterprise Unterstützung. (WPA3 wird auch unterstützt).

Vorgehen


- Stellen Sie eine Internet-Verbindung her, z.B. Heim-WLAN, öffentlicher Hotspot, mobile Datenverbindung.
- Laden Sie im PlayStore o. Ä. Store bitte die geteduroam Applikation runter.




- Verbinden Sie sich mit der Seite https://cat.eduroam.org/?idp=5220. Wir empfehlen Google-Chrome, da es mit anderen Browsern zu Problemen kommen kann. Sie können auch folgenden QR-Code scannen.



- Tippen Sie auf das Feld, das Ihre Android-Version anzeigt. Haben Sie geteduroam schon heruntergeladen, können Sie auf weiter drücken oder die Applikation im Nachgang installieren. Im Anschluss laden Sie bitte die angebotene Datei runter.



- Wenn Sie die Datei heruntergeladen haben, können Sie diese auch öffnen. Im Anschluss öffnet sich dann die geteduroam Applikation und Sie werden mit einer Anmeldungsmaske konfrontiert.
- Danach werden Sie zur Eingabe Ihres Benutzernamens und Ihres Passworts aufgefordert. Geben Sie den Nutzernamen in der Form: **nutzername**@frankfurt-university.de an. Sollte die Subdomain nicht automatisch ergänzt werden, geben Sie diese bitte mit an.



- Tippen Sie auf "MIT NETZWERK VERBINDEN". Anschließend ist ihre WLAN-Verbindung konfiguriert. Mit "OK" können Sie bestätigen und geteduroam schließt sich automatisch.



- Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie zunächst das bereits vorhandene Verbindungsprofil löschen (s.o.).
- Sobald sich Ihr Gerät in Reichweite des WLANs eduroam befindet, wird

automatisch eine Verbindung
hergestellt.